

Anleitung – NetCom Mail Service

E-Mail-Konto in Windows Live Mail einrichten - POP3 und IMAP

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr E-Mail-Konto in Windows Live Mail einrichten.

Wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie zur Anmeldung immer Ihre vollständige E-Mailadresse.

Diese kann – je nach Produkt - lauten:

- <Benutzername>@enmail.de
- <Benutzername>@nc-online.de
- <Benutzername>@netcom-mail.de

In den Anleitungen wird exemplarisch immer <Benutzername>@netcom-mail.de verwendet. Bitte passen Sie die Eingaben entsprechend an.

Server- und Zugangsdaten in der Übersicht:

Posteingangsserver	mail.netcom-mail.de
Postausgangsserver	mail.netcom-mail.de
IMAP-Port (SSL gesichert)	993
POP3-Port (SSL gesichert)	995
SMTP-Port (SSL gesichert)	465
Benutzername	Ihre vollständige E-Mailadresse z.B. mustermann@netcom-mail.de
Passwort	Ist Ihnen bekannt, bzw. wird in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben genannt

Voraussetzungen:

- Eine eingerichtete E-Mail-Adresse beim NetCom Mail Service.
- Ihre Zugangsdaten sind Ihnen bekannt. Sie finden diese in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben.


Schritt 1:

Öffnen Sie Windows Live Mail.



Schritt 2:

Klicken Sie im Menü oben auf „**Konten**“ und dann auf „**E-Mail**“



Schritt 3:

Im neuen Fenster können Sie nun Ihr E-Mail Konto hinzufügen. Geben Sie hier folgende Daten an:

- Ihre vollständige **E-Mailadresse**
- **Ihr Kennwort**
- Ihren vollständigen **Namen**

Danach bestätigen Sie mit **Weiter**

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

Schritt 6:

Im nun folgenden Fenster können Sie die korrekten Einstellungen vornehmen. Ihre Verbindung zum Server ist damit SSL-verschlüsselt.

Für POP3:

- Bei Servertyp wählen Sie **POP**
- Im Bereich **Posteingangsserver** (links):
 - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
 - Bei Port geben Sie **995** ein
 - Wählen Sie bei „**Authentifizierung mit**“ den Wert **Klartext** aus der Liste
 - Bei **Anmeldebenutzername** geben Sie Ihre **vollständige E-Mailadresse** ein
- Im Bereich Postausgangsserver
 - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
 - Bei Port geben Sie **465** ein
 - Setzen Sie den Haken bei „**Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**“
 - Setzen Sie den Haken bei „**Erfordert eine Authentifizierung**“

Danach klicken Sie auf „**Weiter**“.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.


Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausgangsserver
Servertyp: POP	Serveradresse: mail.netcom-mail.de Port: 465
Serveradresse: mail.netcom-mail.de Port: 995	<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)	<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine Authentifizierung
Authentifizierung mit: Klartext	
Anmeldebenutzername: mustermann@netcom-mail.de	

Abbrechen Zurück Weiter

Für **IMAP**:

- Bei Servertyp wählen Sie **IMAP**
- Im Bereich **Posteingangsserver** (links):
 - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
 - Bei Port geben Sie **993** ein
 - Wählen Sie bei „**Authentifizierung mit**“ den Wert **Klartext** aus der Liste
 - Bei **Anmeldebenutzername** geben Sie Ihre **vollständige E-Mailadresse** ein
- Im Bereich Postausgangsserver
 - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
 - Bei Port geben Sie **465** ein
 - Setzen Sie den Haken bei „**Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**“
 - Setzen Sie den Haken bei „**Erfordert eine Authentifizierung**“


Danach klicken Sie auf „**Weiter**“.



The screenshot shows the 'Servereinstellungen konfigurieren' (Configure server settings) window in Windows Live Mail. It is divided into two main sections: 'Informationen zum Posteingangsserver' (Incoming server information) and 'Informationen zum Postausgangsserver' (Outgoing server information). In the incoming section, the server type is set to 'IMAP', the server address is 'mail.netcom-mail.de', the port is '993', and the authentication method is 'Klartext'. The 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' checkbox is checked. In the outgoing section, the server address is 'mail.netcom-mail.de', the port is '465', and both 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' and 'Erfordert eine Authentifizierung' checkboxes are checked. The login name field contains 'mustermann@netcom-mail.de'. At the bottom, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Zurück' (Back), and 'Weiter' (Next).

Schritt 7:

Ihr Konto ist nun eingerichtet und kann nach einem Klick auf „**Fertigstellen**“ verwendet werden.



Impressum

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
www.netcom-bw.de

Telefon 07961 82-1365
Telefax 07961 82-6445
E-Mail kontakt@netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

