

Anleitung – NetCom BW Mail Service

E-Mail-Konto in Outlook 2016 einrichten - POP3 und IMAP

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr E-Mail-Konto in Outlook 2016 einrichten.

Wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie zur Anmeldung immer Ihre vollständige E-Mailadresse.

Diese kann – je nach Produkt - lauten:

- <Benutzername>@enmail.de
- <Benutzername>@nc-online.de
- <Benutzername>@netcom-mail.de

In den Anleitungen wird exemplarisch immer <Benutzername>@netcom-mail.de verwendet. Bitte passen Sie die Eingaben entsprechend an.

Server- und Zugangsdaten in der Übersicht:


Posteingangsserver	mail.netcom-mail.de
Postausgangsserver	mail.netcom-mail.de
IMAP-Port (SSL gesichert)	993
POP3-Port (SSL gesichert)	995
SMTP-Port (SSL gesichert)	465
Benutzername	Ihre vollständige E-Mailadresse z.B. mustermann@netcom-mail.de
Passwort	Ist Ihnen bekannt, bzw. wird in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben genannt

Voraussetzungen:

- Eine eingerichtete E-Mail-Adresse beim NetCom BW Mail Service.
- Ihre Zugangsdaten sind Ihnen bekannt. Sie finden diese in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben.


Schritt 1:

Öffnen Sie Outlook 2016.




Schritt 2:

Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf Datei:




Und wechseln Sie dann in den Bereich Kontoeinstellungen:



Schritt 3:

Im nachfolgenden Fenster klicken Sie auf „Neu“:



Schritt 4:

Wählen Sie die Option „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Konto hinzufügen ✖ ✖

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen. ✖


E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen



Schritt 5:

Wählen Sie im nächsten Schritt „POP oder IMAP“ aus und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Konto hinzufügen



Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.

Office 365
Automatische Einrichtung für Office 365-Konten

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

POP oder IMAP
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten

Exchange ActiveSync
Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Schritt 6:

Im Fenster „Internet-E-Mail-Einstellungen“ geben Sie folgende Daten ein:

- Ihren vollständigen Namen
- Ihre vollständige E-Mailadresse
- Bei Kontotyp können Sie zwischen IMAP und POP3 wählen (IMAP wird empfohlen)
- Posteingangsserver: mail.netcom-mail.de
- Postausgangsserver (SMTP): mail.netcom-mail.de
- Benutzername: Ihre vollständige E-Mailadresse
- Ihr Kennwort
- Über die Option „Kennwort speichern“ können Sie festlegen, ob Sie Ihr Kennwort im System hinterlegen wollen. (Wird empfohlen)
- Bei „Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich“ den Haken nicht setzen.

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

The screenshot shows the 'Add Account' wizard in Outlook 2016. The window title is 'Konto hinzufügen'. The main heading is 'POP- und IMAP-Kontoeinstellungen' with a subtitle 'Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.' The form is divided into several sections: 'Benutzerinformationen' (Name: Max Mustermann, E-Mail-Adresse: mustermann@netcom-mail.de), 'Serverinformationen' (Kontotyp: IMAP, Posteingangsserver: mail.netcom-mail.de, Postausgangsserver (SMTP): mail.netcom-mail.de), and 'Anmeldeinformationen' (Benutzername: mustermann@netcom-mail.de, Kennwort: masked, 'Kennwort speichern' checked). A 'Kontoeinstellungen testen' section on the right contains a 'Kontoeinstellungen testen ...' button, a checked checkbox for 'Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen', and an 'E-Mail im Offlinemodus' slider set to 'Alle'. At the bottom right is a 'Weitere Einstellungen' button. At the bottom of the window are navigation buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

Schritt 7:

Da unsere Systeme über modernste Verschlüsselungsmechanismen verfügen, sind weitere Einstellungen notwendig.

Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Schaltfläche:

Konto hinzufügen ✖ ✖

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein. ✖

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus:

Schritt 8:

Wechseln Sie auf den Reiter „Erweitert“ und nehmen folgende Anpassungen vor:

Für POP3:

- Bei Posteingangsserver (POP3) den Wert 110 auf den Wert 995 ändern
- Setzen Sie den Haken bei „Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)“
- Bei Postausgangsserver (SMTP) ändern Sie den 25 auf 465
- Im Auswahlfeld für den verschlüsselten Verbindungstyp wählen Sie „SSL“ aus.

Danach bestätigen Sie mit OK.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 14 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

Für IMAP:

- Bei Posteingangsserver (IMAP) den Wert 143 auf den Wert 993 ändern
- Im Auswahlfeld für den verschlüsselten Verbindungstyp wählen Sie „SSL“ aus.
- Bei Postausgangsserver (SMTP) ändern Sie den 25 auf 465
- Im Auswahlfeld für den verschlüsselten Verbindungstyp wählen Sie „SSL“ aus.

Danach bestätigen Sie mit OK.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben

Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

OK Abbrechen

Schritt 9:

Prüfen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf Weiter klicken:

Konto hinzufügen ✖ ✎

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus:



Der automatisch gestartete Testlauf zeigt Ihnen, ob alle Kontoeinstellungen korrekt waren:

Kontoeinstellungen testen

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Aufgaben Fehler

Aufgaben	Status
✓ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

Schließen Sie dieses Fenster mit „Schließen“.

Schritt 10:

Ihr Konto ist nun erfolgreich eingerichtet und kann nach einem Klick auf „Fertig stellen“ verwendet werden.

Konto hinzufügen



Alle Einstellungen sind abgeschlossen.

Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.

Weiteres Konto hinzufügen...

< Zurück

Fertig stellen

Hilfe

Impressum

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
www.netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

